2.2.2 ЗАРЯД ЧЕТВЁРТЫЙ

При стрельбе снарядами ОФ-540Ж (с железокерамическим ведущим пояском) вводить дополнительную поправку в дальность минус 1%Д.

Снаряд ОФ-540Ж летит дальше, чем снаряд ОФ-540.

Этими же таблицами пользоваться при стрельбе из 152-мм гаубиц 2C19 без введения поправок.

ТАБЛИЦЫ СТРЕЛЬБЫ Осколочно-фугасные снаряды ОФ-25, ОФ-540 (ОФ-540Ж) Взрыватель В-90

Д	П	N	ΔN тыс	Врд	ВРВ	Врб	Тс	ΔX	ΔY	Δ Χ	ΔΥ Π	ΔN w	ΔN H	ΔN	ΔN T	ΔN Vo	Д
М	тыс	дел	M	M	M	М	c	M	M	M	M	дел	дел	дел	дел	дел	M
								+	-	-	+	+	-	+	+	+	
800	25	10	0,4	83	2,4	0,2	2,1	74	2,1	0	0,7	0	0	0	0	0,1	800
100	32	13	0,4	82	3,0	0,2	2,7	72	2,6	0	1,0	0	0	0	0	0,1	100
200	39	16	0,4	80	3,6	0,3	3,2	70	3,1	0	1,3	0	0	0	0	0,2	200
400	46	19	0,4	79	4,2	0,3	3,8	69	3,7	0,1	1,5	0	0	0	0	0,2	400
600	54	22	0,4	78	4,9	0,4	4,4	68	4,2	0,1	1,7	0	0	0	0	0,2	600
800	61	25	0,4	76	5,5	0,4	5,0	67	4,8	0,1	1,9	0	0	0	0	0,2	800
200	69	28	0,4	75	6,2	0,5	5,6	66	5,4	0,1	2,1	0	0	0	0	0,3	200
200	77	31	0,4	74	6,9	0,5	6,2	65	6,0	0,1	2,3	0	0	0	0	0,3	200
400	85	34	0,4	73	7,6	0,6	6,9	64	6,6	0,2	2,5	0	0	0	0,1	0,3	400
600	94	37	0,4	72	8,3	0,7	7,5	63	7,2	0,2	2,7	0,1	0	0	0,1	0,3	600
800	102	40	0,4	72	9,0	0,7	8,2	62	7-8	0,2	2,9	0,1	0	0	0,1	0,4	800
300	111	43	0,4	71	9,8	0,8	8,8	62	8,4	0,3	3,1	0,1	0	0	0,1	0,4	300
200	120	47	0,4	70	10	0,9	9,5	61	9,1	0,3	3,4	0,1	0	0	0,1	0,4	200
400	129	50	0,4	70	11	1,0	10	60	9,7	0,3	3,6	0,1	0	0	0,1	0,4	400
600	138	53	0,4	69	12	1,0	11	60	10	0,4	3,8	0,1	0,1	0	0,2	0,5	600
800	148	57	0,4	68	13	1,1	12	59	11	0,4	4	0,2	0,1	0	0,2	0,5	800
400	157	60	0,4	68	14	1,2	12	59	12	0,5	4,2	0,2	0,1	0	0,2	0,5	400
200	167	63	0,4	67	14	1,3	13	58	12	0,5	4,4	0,2	0,1	0	0,2	0,5	200
400	177	67	0,4	67	15	1,5	14	58	13	0,6	4,6	0,3	0,1	0	0,3	0,5	400
600	187	70	0,4	66	16	1,6	14	57	14	0,6	4,8	0,3	0,1	0	0,3	0,5	600
800	198	74	0,4	65	17	1,7	15	57	14	0,7	5,0	0,4	0,1	0	0,3	0,6	800
500	208	78	0,3	65	17	1,8	16	56	15	0,8	5,3	0,4	0,1	0	0,4	0,6	500
200	219	81	0,3	64	18	2,0	17	56	16	0,8	5,5	0,4	0,1	0	0,4	0,6	200
400	230	85	0,3	64	19	2,1	17	55	16	0,9	5,7	0,5	0,1	0,0	0,4	0,6	400
600	241	89	0,3	63	20	2,3	18	,,55	17	1,0	5,9	0,5	0,1	0,0	0,5	0,6	600
Д																	Д
800	252	93	0,3	62	21	2,4	19	54	18	1,1	6,1	0,6	0,1	0,0	0,5	0,7	800
600	264	96	0,3	62	22	2,6	20	54	19	1,2	6,3	0,6	0,1	0,0	0,5	0,7	600
200	276	100	0,3	61	23	2,8	20	53	19	1,3	6,5	0,7	0,1	0,0	0,6	0,7	200
400	288	104	0,3	61	23	3,0	21	52	20	1,4	6,8	0,7	0,1	0,0	0,6	0,7	400

Д	П	N	ΔN тыс	Врд	ВРВ	Врб	Тс	ΔX	ΔY	ΔX Π	ΔΥ	ΔN w	ΔN H	ΔN нн	ΔN T	ΔN Vo	Д
M	тыс	дел	M	M	M	M	c	M	M	M	М	дел	дел	дел	дел	дел	М
								+	-	_	+	+	-	+	+	+	
600	300	108	0,3	60	24	3,2	22	52	21	1,5	7,0	0,8	0,1	0,0	0,7	0,7	600
180	313	113	0,3	60	25	3,4	23	51	22	1,7	7,2	0,8	0,1	0,0	0,7	0,7	800
700	326	117	0,3	59	26	3,6	24	51	22	1,8	7,4	0,9	0,1	0,0	0,7	0,8	700
200	339	121	0,3	58	27	3,8	25	50	23	1,9	7,6	0,9	0,1	0,0	0,8	0,8	200
400	353	126	0,3	58	28	4,0	26	50	24	2,1	7,8	1,0	0,1	0,0	0,8	0,8	400
600	367	130	0,3	57	29	4,3	26	49	25	2,3	8,1	1,0	0,1	0,0	0,9	0,8	600
800	381	135	0,3	57	30	4,5	27	49	26	2,5	8,3	1,1	0,2	0,0	0,9	0,8	800
800	396	140	0,3	57	31	4,8	28	48	27	2,7	8,5	1,1	0,2	0,0	1,0	0,9	800
200	412	145	0,3	56	32	5,1	29	47	28	2,9	8,7	1,2	0,2	0,0	1,0	0,9	200
400	429	150	0,3	56	33	5,4	30	47	28	3,1	8,9	1,2	0,2	0,0	1,0	0,9	400
600	446	155	0,3	56	35	5,7	31	46	29	3,3	9,2	1,3	0,2	0,0	1,1	0,9	600
800	464	160	0,3	55	37	6,0	33	46	30	3,6	9,4	1,3	0,2	0,0	1,1	1,0	800
900	483	166	0,3	55	38	6,4	34	45	32	3,9	9,6	1,4	0,2	0,0	1,2	1,0	900
200	503	172	0,3	54	40	6,8	35	44	33	4,3	9,8	1,4	0,2	0,0	1,2	1,0	200
400	526	179	0,3	53	41	7,2	36	43	34	4,6	10	1,5	0,2	0,0	1,3	1,1	400
600	550	186	0,3	53	-13	7,6	38	42	35	5,0	10	1,5	0,2	0,0	1,4	1,1	600
800	578	194	0,3	52	45	8,1	40	41	37	5,6	10	1,6	0,3	0,0	1,4	1,2	800
100	612	204	0,3	51	48	8,6	41	40	38	6,2	11	1,6	0,3	0,0	1,5	1,2	100 00
200	657	216	0,3	50	52	9,3	44	39	40	7,1	11	1,7	0,3	0,0	1,6	1,3	200
103 60	743	238	0,3	48	59	10	48	35	44	8,9	11	1,8	0,3	0,0	1,8	1,4	103 60
M																	M
102 00	831	2,5 9	0,2	46	67	11	53										102 00
100 00	874	268	0,2	44	71	11	55										100 00
980	905	275	0,2	43	74	11	56										980
600	932	280	0,2	42	76	11	57										600
400	955	284	0,2	41	78	11	58										400
200	976	288	0,2	40	80	11	59										200
190 00	995	292	0,2	39	82	11	59										900

Шкала «**ТЫСЯЧНЫЕ**». механического прицела Д726-45 и прицела 1П22

Д	П	N	ΔN тыс	Врд	ВРВ	Врб	Тс	ΔX	ΔY	Δ Χ	ΔΥ Π	ΔN w	ΔN H	ΔN	ΔN	ΔN vo	Д
M	тыс	дел	M	M	M	M	c	M	M	M	М	дел	дел	дел	дел	дел	M
								+	_	_	+	+	_	+	+	+	
880	101	295	0,2	38	83	11	60										880
600	103	297	0,2	37	84	11	60										600
400	104	300	0,2	36	85	11	61										400
200	106	302	0,2	35	86	10	61										200
800	107	304	0,2	34	86	10	62										800
780	109	306	0,1	33	87	10	62										780
600	110	308	0,1	32	87	9,9	62										600
400	111	310	0,1	31	87	9,7	63										400
200	113	311	0,1	30	88	9,5	63										200
700	114	313	0,1	29	88	9,2	63										700
680	115	314	0,1	28	89	9,0	64										680
600	116	315	0,1	27	89	8,8	64										600
659	116	315	0,1	27	89	8,8	64										659

ТАБЛИЦА ГОРНЫХ ПОПРАВОК В УСТАНОВКУ ВЗРЫВАТЕЛЯ В-90

Д	П	δNw	δN_T	δN_{Vo}	Д
M	тыс.	дел	дел	дел	М
		_	_	+	
1000	32	0	0	0	1000
2000	69	0	0	0	2000
3000	111	0,02	0,01	0,01	3000
4000	157	0,05	0,03	0,02	4000
5000	208	0,07	0,04	0,03	5000
6000	264	0,08	0,05	0,04	6000
7000	326	0,09	0,05	0,04	7000
8000	396	0,09	0,05	0,04	8000
9000	483	0,08	0,05	0,05	9000
10000	612	0,08	0,05	0,06	10000
10360	743	0,07	0,05	0,07	10360

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК ВЗРЫВАТЕЛЯ НА ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ $\Delta N_{\Gamma\Phi}$, дел

								Нап	равл	ение	стре	ельбы	ы на								
Д.		I	3			СВ и	і ЮВ	3		Си	Ю			СЗ и	Ю3			3	3		Д.
M					Гео	граф	ичес	кая с	евер	ная	жо и	ная	широ	оты (ЭΠ, г	рад					М
	10	30	50	70	10	30	50	70	10	30	50	70	10	30	50	70	10	30	50	70	
400	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0	0,	0	0	-0,	0	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	400
500	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0	0,	0,	0	-0,	0	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	500
600	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0	0,	0,	0	-0,	0	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	600
700	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0	0,	0,	0	-0,	0	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	700
800	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	-0,	0,	0,	0	-0,	0	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	800
900	1,	0,	0,	0	0,	0,	0,	-0,	0,	0,	0	-0,	0	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	900
100	1,	0,	0,	-0,	1,	0,	0,	-0,	0,	0,	0	-0,	0	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	100
103	1,	1,	0,	-0,	1,	0,	0,	-0,	0,	0,	0	-0,	0	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	103

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК ВЗРЫВАТЕЛЯ НА ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ $\Delta N_{\Gamma\Phi}$, дел

								Нап	равл	ение	естр	ельбі	ы на								
Д.		(2			CB 1	и СЗ			В	иЗ]	ЮВ	и ЮЗ	3		Н	О		Д.
M			Геог	рафі	ичесн	кая с	евер	ная п	широ	та О	П, гр	ад, (попр	авки	co c	воим	и зна	ком)			M
	10	30	50	70	10	30	50	70	10	30	50	70	10	30	50	70	10	30	50	70	
400	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0	0,	0	0	-0,	0	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	400
500	05	0,	0,	0	0,	0,	0,	0	0,	0	0	-0,	0	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	500
600	07	0,	0,	0	0,	0,	0,	0	0,	0,	0	-0,	0	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	600
700	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0	0,	0,	0	-0,	0	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	700
800	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	-0,	0,	0,	0	-0,	0	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	800
900	10	0,	0,	0	0,	0,	0,	-0,	0,	0,	0	-0,	0	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	900
100	1,	0,	0,	0	1,	0,	0,	-0,	0,	0,	0	-0,	0	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	100
108	14	10	04	07	1,	0,	0,	-0,	0,	0,	0	-0,	0	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	108

Угл								П	рицел	ІЫ								Углы
мес	10	12	14	16 0	18 0	20	22 0	24	26 0	280	30	32	34	36 0	38	40	42	мест
10	0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,6	0,6	0,8	10
20	0	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,5	0,6	0,6	0,7	0,8	1,0	1,1	1,3	1,6	20
30	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5	0,8	¢0,	1,0	1,1	1,3	1,5	1,7	2,0	2,3	30
40	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,6	0,8	1,0	1,2	1,3	1,6	1,8	2,0	2,3	2,7	3,2	40
50	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,3	1,5	1,6	2,0	2,3	2,6	3,0	3,5	4,1	50
60	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8	0,8	1,0	1,3	1,6	1,8	2,0	2,4	2,8	3,2	3,7	4,4	5,1	60
70	0,4	0,5	0,6	0,8	0,9	1,0	1,3	1,5	1,9	2,2	2,5	2,9	3,3	3,9	4,5	5,3	6,1	70
80	0,4	0,6	0,7	0,9	1,0	1,3	1,5	1,8	2,2	2,5	2,9	3,4	4,0	4,6	5,3	6,2	7,2	80
90	0,5	0,7	0,8	1,0	1,2	1,5	1,7	2,1	2,6	3,0	3,4	3,9	4,6	5,3	6,2	7,2	8,4	90
100	0,6	0,8	0,9	1,2	1,4	1,7	2,0	2,4	2,9	3,4	3,9	4,5	5,3	6,1	7,1	8,3	9,7	100
110	0,7	0,9	1,0	1,3	1,6	1,9	2,3	2,7	3,3	3,8	4,4	5,1	6,0	7,0	8,0	9,4	11,	110
120	0,8	1,0	1,2	1,5	1,8	2,2	2,6	3,1	3,7	4,3	4,9	5,8	6,7	7,8	9,0	10,	12,	120
130	0,9	1,1	1,3	1,7	2,0	2,4	2,9	3,4	4,1	4,8	5,5	6,4	7,5	8,7	10,	11,	14,	130

А. Поправки при расположении цели выше батареи

Угл								При	целы								Угл
ы мест	44	46	48	50	52	54	56	58	60	620	64	66	68	70	72	74	ы мест
10	0,9	1,0	1,2	1,4	1,6	1,9	2,3	2,8	3,4	4,3	4,9	6,4	12,				10
20	1,8	2,1	2,3	2,6	3,1	3,7	4,4	5,3	6,4	8,3	12,						20
30	2,6	3,1	3,6	4,1	4,9	5,8	6,9	8,4	10,	15,2							30
40	3,7	4,2	4,9	5,8	6,8	8,1	9,9	12,	16,								40
50	4,7	5,5	6,4	7,5	8,9	10,	13,	17,									50
60	5,9	6,8	8,0	9,4	11,	13,	17,	25,									60
70	7,1	8,3	9,7	11,	14,	17,	23,										70
80	8,4	9,8	11,	13, o	17,	22,											80
90	9,8	11,	13,	16,	20,	28,											90
100	11,	13,	16,	19,	25,												100
110	12,	15,	18,	23,	31,												110
120	14,	17,	21,	27,													120
130	16,	20,	24,	33,													130

Примечание: 1. Поправки положительные.

Б. При расположении цели ниже батареи

Угл								П	рицел	ΙЫ								Угл
мес	10	12	14 0	16 0	18 0	20	22	24	260	280	30	320	34	36 0	38	40 0	42	ы мест
10		0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,6	0,7	10
20			0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,5	0,6	0,6	0,7	0,8	1,0	1,1	1,3	20
30			0,2	0,2	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,9	0,9	1,1	1,2	1,5	1,6	1,8	30
40				0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,6	0,8	1,1	1,2	1,3	1,6	1,8	2,1	2,4	40
50				0,3	0,4	0,5	0,7	0,7	0,8	0,9	1,2	1,5	1,7	1,9	2,2	2,6	2,9	50
60					0,5	0,5	0,7	0,9	0,9	1,1	1,4	1,7	2,0	2,2	2,6	3,0	3,4	60
70					0,5	0,6	0,7	1,0	1,0	1,3	1,5	1,8	2,2	2,5	2,9	3,3	3,8	70
80						0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,7	2,0	2,4	2,8	3,2	3,7	4,2	80
90						0,7	0,9	1,0	1,3	1,5	1,8	2,1	2,5	3,1	3,6	4,0	4,6	90
100							1,0	1,1	1,3	1,7	2,0	2,3	2,7	3,2	3,9	4,3	5,0	100
110							1,0	1,2	1,3	1,8	2,1	2,4	2,8	3,3	4,1	4,7	5,3	110
120								1,3	1,4	1,8	2,2	2,6	3,0	3,5	4,2	5,0	5,6	120
130								1,3	1,5	1,8	2,3	2,7	3,2	3,6	4,3	5,1	5,9	130

Б. Поправки при расположении цели ниже батареи

Угл								При	ицель	I							Углы
мес	44	46	48	50	52	54	56	58	60	620	64	66	68	70	72	740	места цели
10	0,8	0,9	1,0	1,2	1,4	1,6	1,9	2,2	2,6	3,1	3,7	4,6	5,9	7,7	10,	14,1	10
20	1,5	1,7	2,0	2,3	2,6	3,0	3,5	4,1	4,8	5,7	6,8	8,3	10,	12,	15,	20,0	20
30	2,2	2,5	2,9	3,3	3,8	4,4	5,1	5,9	6,8	8,0	9,5	11,	13,	16,	19,	24,2	30
40	2,8	3,2	3,7	4,3	4,9	5,6	6,5	7,5	8,7	10,1	11,	13,	16,	19,	23,	27,6	40
50	3,3	3,9	4,5	5,1	5,9	6,7	7,8	8,9	10,	11,9	13,	16,	18,	22,	26,	30,4	50
60	3,9	4,5	5,2	6,0	6,8	7,8	8,9	10,	11,	13,6	15,	18,	21,	24,	28,	32,9	60
70	4,5	5,1	5,8	6,7	7,7	8,8	10,	11,	13,	15,1	17,	19,	23,	26,	30,	35,1	70
80	4,9	5,6	6,4	7,4	8,5	9,7	11,	12,	14,	16,4	18,	21,	24,	28,	32,	37,0	80
90	5,3	6,2	7,0	8,0	9,2	10,	12,	13,	15,	17,7	20,	23,	26,	29,	34,	38,7	90
100	5,7	6,6	7,6	8,6	9,8	11,	12,	14,	16,	18,8	21,	24,	27,	31,	35,	40,2	100
110	6,1	7,0	8,0	9,2	10,	11,	13,	15,	17,	19,9	22,	25,	28,	32,	36,	41,6	110
120	6,4	7,4	8,5	9,7	11,	12,	14,	16,	18,	20,9	23,	26,	30,	33,	38,	42,9	120
130	6,8	7,7	8,9	10,	11,	13,	14,	16,	19,	21,7	24,	27,	31,	35,	39,	44,0	130

Примечание: 1. Поправки отрицательные

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК ВЗРЫВАТЕЛЯ НА УГОЛ МЕСТА ЦЕЛ А. Поправки при расположении цели выше батареи

Угл								П	рицел	ΙЫ								Угл
мес	10	12 0	14	16 0	18 0	20	22	24	26 0	28	30	32	34	36 0	38	40	420	мес
10	0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,8	10
20	0	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,5	0,6	0,6	0,7	0,8	1,0	1,1	1,3	1,6	20
30	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5	0,8	0,8	1,0	1,1	1,3	1,6	1,6	2,0	2,3	30
40	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,6	0,8	1,1	1,2	1,3	1,5	1,8	2,0	2,3	2,7	3,1	40
50	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,3	1,5	1,6	1,9	2,2	2,6	3,0	3,5	4,0	50
60	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8	0,8	1,0	1,3	1,6	1,8	2,0	2,4	2,8	3,2	3,7	4,3	5,0	60
70	0,4	0,5	0,6	0,8	0,9	1,0	1,3	1,5	1,9	2,1	2,5	2,9	3,3	3,9	4,4	5,2	6,1	70
80	0,5	0,6	0,7	0,9	1,0	1,3	1,5	1,8	2,2	2,5	2,9	3,4	3,9	4,6	5,2	6,1	7,2	80
90	0,5	0,7	0,8	1,0	1,2	1,5	1,7	2,1	1,5	2,9	3,4	3,9	4,5	5,3	6,1	7,1	8,3	90
100	0,6	0,8	0,9	1,2	1,4	1,7	2,0	2,4	2,9	3,4	3,8	4,5	5,2	6,1	7,0	8,2	9,6	100
110	0,7	0,9	1,1	1,3	1,6	1,9	2,3	2,7	3,3	3,8	4,3	5,1	5,9	6,9	7,9	9,3	10,	110
120	0,8	1,0	1,2	1,5	1,8	2,2	2,6	3,0	3,7	4,2	4,9	5,7	6,6	7,7	9,0	10,	12,	120
130	0,9	1,1	1,3	1,7	2,0	2,4	2,9	3,4	4,1	4,7	5,5	6,4	7,4	8,6	10,	11,	13,	130

А. Поправки при расположении цели выше батареи

Угл								При	ицелы	[Углы
ы мес	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	740	места цели
10	0,9	1,0	1,2	1,4	1,6	1,9	2,3	2,7	3,3	3,6	4,7	6,0	12,				10
20	1,8	2,1	2,3	2,6	3,1	3,6	4,3	5,1	6,2	8,0	11,						20
30	2,6	3,0	3,5	4,1	4,8	5,7	6,8	8,2	10,	14,							30
40	3,6	4,2	4,9	5,7	6,8	8,0	9,7	12,	16,								40
50	4,7	5,4	6,4	7,5	8,8	10,	13,	17,									50
60	5,8	6,8	7,9	9,3	11,	13,	17,	24,									60
70	7,0	8,2	9,6	11,	13,	17,	22,										70
80	8,3	9,7	11,	13,	16,	21,											80
90	9,7	11,	13,	16,	20,	27,											90
100	11,	13,	15,	19,	24,												100
110	12,	15,	18,	22,	30,												110
120	14,	17,	21,	26,													120
130	16,	19,	24,	32,													130

Примечание: 1. Поправки положительные.

Б. Поправки при расположении цели ниже батареи

Угл								П	рицел	ΙЫ								Углы
мес	10 0	12	14	16 0	18	20	22 0	24	26 0	280	30	32	34	36 0	38	40	42	места цели
10		0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,7	10
20			0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,5	0,6	0,6	0,7	0,8	1,0	1,1	1,3	20
30			0,2	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5	0,4	0,6	0,8	0,9	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	30
40				0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,6	0,8	1,1	1,2	1,3	1,6	1,8	2,1	2,4	40
50				0,3	0,4	0,5	0,7	0,7	0,7	0,9	1,2	1,5	1,6	1,9	2,2	2,5	2,9	50
60					0,5	0,5	0,7	0,8	0,9	1,1	1,3	1,7	1,9	2,1	2,6	2,9	3,4	60
70					0,5	0,6	0,7	1,0	1,0	1,2	1,5	1,8	2,2	2,5	2,9	3,3	3,8	70
80						0,7	0,8	1,0	1,1	1,4	1,6	1,9	2,4	2,8	3,2	3,6	4,2	80
90						0,7	0,9	10	1,2	1,5	1,8	2,1	2,5	3,0	3,5	3,9	4,6	90
100							1,0	1,1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,6	3,2	3,8	4,3	4,9	100
110							1,0	1,2	1,3	1,7	2,0	2,4	2,8	3,3	4,0	4,6	5,2	110
120								1,3	1,3	1,7	2,2	2,5	2,9	3,4	4,1	4,9	5,5	120
130								1,2	1,5	1,7	2,3	2,6	3,1	3,6	4,2	5,0	5,8	130

Б. Поправки при расположении цели ниже батареи

Углы								При	целы								Углы
мест	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	640	66	68	70	72	74	мест а
10	0,8	0,9	1,0	1,2	1,3	1,6	1,8	2,1	2,5	3,0	3,7	4,5	5,8	7,5	10,	13,	10
20	1,5	1,7	2,0	2,3	2,6	3,0	3,5	4,1	4,7	5,6	6,7	8,1	9,9	12,	15,	19,	20
30	2,2	2,5	2,8	3,3	3,8	4,3	5,0	5,8	618	7,9	9,3	11,	13,	16,	19,	23,	30
40	2,7	3,2	3,7	4,2	4,8	5,6	6,4	7,4	8,6	9,9	11,	13,	16,	19,	22,	27,	40
50	3,3	3,8	4,4	5,1	5,8	6,7	7,7	8,9	10,	11,	13,	15,	18,	21,	25,	30,	50
60	3,9	4,4	5,1	5,9	6,7	7,7	8,9	10,	11,	13,	15,	17,	20,	24,	28,	32,	60
70	4,4	5,0	5,7	6,6	7,6	8,7	9,9	11,	13,	14,	17,	19,	22,	26,	30,	34,	70
80	4,8	5,6	6,3	7,3	8,4	9,6	10,	12,	14,	16,	18,	21,	24,	28,	32,	36,	80
90	5,2	6,1	6,9	7,9	9,1	10,	11,	115	15,	17,	20,	22,	26,	29,,	33,	38,	90
100	5,6	6,5	7,5	8,5	97	11,	12,	14,	16,	18,	21,	24,	27,	31,	35,	39,	100
110	6,0	6,9	7,9	9,1	10,	11,	13,	15,	17,	19,	22,	25,	28,	32,	36,	41,	110
120	6,3	7,3	8,3	9,6	10,	12,	14,	16,	18,	20,	23,	26,	29,	33,	37,	42,	120
130	6,6	7,6	8,7	10,	11,	13,	14,/	16,	19,	21,	24,	27,	30,	34,	39,	43,	130

Примечание: 1. Поправки отрицательные.

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК ВЗРЫВАТЕЛЯ НА УГОЛ МЕСТА ЦЕЛИ А. Поправки при расположении цели выше батареи

Угл	Прицелы																Угл	
мес	10	12	14	16 0	18	20	22	24	26 0	28	30	32	34	36 0	38	40	420	ы мес
10	0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,8	10
20	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,5	0,6	0,6	0,7	0,8	1,0	1,1	1,3	1,5	20
30	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5	0,8	0,8	0,9	1,1	1,3	1,5	1,6	1,9	2,2	30
40	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,6	0,8	1,0	1,2	1,2	1,5	1,7	2,0	2,2	2,7	3,1	40
50	0,3	0,4	0,4	0,6	0,6	0,7	0,8	1,0	1,3	1,4	1,6	1,9	2,2	2,6	2,9	3,4	4,0	50
60	0,3	0,5	0,5	0,7	0,8	0,8	1,0	1,2	1,6	1,8	2,0	2,4	2,7	3,2	3,6	4,3	5,0	60
70	0,4	0,5	0,6	0,8	0,9	1,1	1,3	1,5	1,9	2,1	2,4	2,8	3,3	3,8	4,4	5,1	6,0	70
80	0,5	0,6	0,7	0,9	1,0	1,3	1,5	1,8	2,2	2,5	2,9	3,3	3,9	4,5	5,2	6,1	7,1	80
90	0,5	0,7	0,8	1,0	1,2	1,5	1,7	2,1	2,5	2,9	3,3	3,9	4,5	5,2	6,0	7,0	8,2	90
100	0,6	0,9	1,0	1,2	1,4	1,7	2,0	2,4	2,9	3,3	3,8	4,4	5,2	6,0	6,9	8,1	9,4	100
110	0,7	1,0	1,1	1,4	1,6	1,9	2,3	2,7	3,3	13,	4,3	5,0	5,8	6,8	7,9	9,2	10,8	110
120	0,8	1,1	1,2	1,6	1,9	2,2	2,6	3,0	3,7	4,2	4,8	5,7	6,6	7,7	8,9	10,	12,2	120
130	0,9	1,2	1,4	1,8	2,1	2,5	2,9	3,4	4,1	4,7	5,4	6,3	7,3	8,6	9,9	11,	13,7	130

А. Поправки при расположении цели выше батареи

Угл								Пр	ицел	Ы							Углы
мес	44 0	46 0	48 0	50 0	52 0	54 0	56 0	58 0	60 0	62 0	640	66 0	68 0	70 0	72 0	740	места цели
10	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,9	2,3	2,7	3,2	3,5	4,6	6,0	11,				10
20	1,8	2,0	2,2	2,6	3,1	3,6	4,2	5,1	6,3	7,8	10, o						20
30	2,6	3,0	3,5	4,1	4,8	5,7	6,7	8,1	10,	13,							30
40	3,6	4,1	4,8	5,6	6,7	7,9	9,5	11,	15,								40
50	4,6	5,4	6,3	7,4	8,7	10,	12,	16,	24,								50
60	5,7	6,7	7,9	9,2	11,	13,	16,	23,									60
70	6,9	8,1	9,5	11,	13,	16,	22,										70
80	8,2	9,6	11,	13,	16,	20,	29,										80
90	9,6	11,	13,	16,	19,	26,											90
100	11,	13,	15,	18,	24,												100
110	12,	15,	18,	22,	29,												110
120	14,	17,	20,	26,	•												120
130	16,	19,	23,	31,	_	_											130

Примечание: 1. Поправки положительные.

Б. Поправки при расположении цели ниже батареи

Угл								П	рицел	ΙЫ								Углы
мес	10	12 0	14	16 0	18 0	20	22	240	26 0	280	30	32	34	36 0	38	40	42 0	мест
10		0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	10
20			0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,5	0,6	0,6	0,7	0,8	1,0	1,1	1,2	20
30			0,2	0,2	0,2	0,3	0,4	0,4	0,4	0,6	0,8	0,9	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	30
40				0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,6	0,8	1,0	1,2	1,3	1,5	1,8	2,1	2,3	40
50				0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,7	0,9	1,2	1,4	1,6	1,8	2,2	2,5	2,8	50
60					0,5	0,5	0,7	0,8	0,9	1,1	1,3	1,6	1,9	2,1	2,5	2,9	3,3	60
70					0,5	0,6	0,7	0,9	1,0	1,2	1,5	1,8	2,2	2,4	2,8	3,2	3,7	70
80					0,5	0,7	0,8	1,0	1,1	1,4	,1,	1,9	2,3	2,7	3,1	3,6	4,1	80
90						0,7	0,9	1,0	1,2	1,4	1,8	2,1	2,5	3,0	3,4	3,8	4,5	90
100							1,0	1,1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,6	3,1	3,7	4,2	4,8	100
110							1,0	1,2	1,3	1,7	2,0	2,3	2,7	3,2	3,9	4,5	5,1	110
120								1,3	1,3	1,7	2,1	2,5	2,9	3,4	4,0	4,8	5,4	120
130								1,2	1,5	1,7	2,2	2,5	3,0	3,5	4,1	4,9	5,7	130

Б. Поправки при расположении цели ниже батареи

Угл								При	целы								Углы
ы мест а	44 0	46 0	48 0	500	52 0	540	560	580	600	620	640	660	680	700	72 0	740	места цели
10	0,8	0,9	1,0	1,2	1,3	1,6	1,8	2,1	2,5	3,0	3,6	4,4	5,6	7,3	9,7	13,2	10
20	1,5	1,7	1,9	2,2	2,6	3,0	3,5	4,0	4,7	5,5	6,6	8,0	9,7	12,	15,	19,1	20
30	2,1	2,4	2,8	3,2	3,7	4,3	5,0	5,8	6,7	7,8	9,2	10,	13,	15,	19,	23,4	30
40	2,7	3,1	3,6	4,1	4,8	5,5	6,3	7,3	8,5	9,9	11,	13,	15,	18,	22,	26,8	40
50	3,2	3,8	4,4	5,0	5,7	6,6	7,6	8,8	10,	11,	13,	15,	18,	21,	25,	29,7	50
60	3,8	4,4	5,0	5,8	6,6	7,6	8,8	10,	11,	13,	15,	17,	20,	23,	27,	32,2	60
70	4,3	4,9	5,7	6,5	7,5	8,6	9,8	11,	12,	14,	17,	19,	22,	26,	29,	34,4	70
80	4,8	5,5	6,2	7,2	8,3	9,4	10,	12,	14,	16,	18,	21,	24,	27,	31,	36,3	80
90	5,2	6,0	6,8	7,8	8,9	10,	11,	13,	15,	17,	19,	22,	25,	29,	33,	38,1	90
100	5,5	6,4	7,3	8,4	9,6	11,	12,	14,	16,	18,	21,	23,	27,	30,	35,	39,6	100
110	5,9	6,8	7,8	8,9	10,	11,	13,	15,	17,	19,	22,	25,	28,	32,	36,	41,0	110
120	6,2	7,1	8,2	9,4	10,	12,	13,	15,	18,	20,	23,	26,	29,	33,	37,	42,2	120
130	6,5	7,5	8,6	9,8	11,	12,	14,	16,	18,	21,	24,	27,	30,	34,	38,	43,4	130

Примечание: 1. Поправки отрицательные